



ViveSol **Connect** for **Estatik**

GUÍA DE USUARIO

Da mayor visibilidad a tus inmuebles
con nuestra red inmobiliaria colaborativa.

1 Instalación

Nuestro plugin conector sincroniza los inmuebles publicados con Estatik en una web WordPress con nuestro portal de difusión colaborativa de ViveSol.es.


Antes de empezar

Necesitas estar dado de alta como colaborador de ViveSol y disponer de una clave API. Si has recibido un enlace de **invitación de ViveSol**, puedes saltarte la solicitud de la API y la instalación manual.

Solicitar una clave API: vivesol.es/solicitar-api/


Instalación:

- 1.1 Busca el plugin:** En WordPress entra en *Plugins > Añadir plugin* y busca “ViveSol Connect for Estatik”.
- 1.2 Instala y activa:** Instálalo y actívalo desde la pantalla de resultados.
- 1.3 Abre el conector:** Entra en ViveSol Connect for Estatik desde el menú lateral izquierdo de WordPress.



Resultado del plugin en WordPress.

Pestañas del plugin



Menú principal del conector.

Pestaña	Para qué sirve
Configuración	Datos necesarios para conectar la web con ViveSol.
Sincronización	Sincroniza de inmediato los inmuebles ya publicados.
Inmuebles	Muestra los inmuebles detectados y su estado.
Registro	Muestra eventos de sincronización, incluidos fallos.
Ayuda	Guía rápida y enlaces de ayuda.

2 Configuración

Para la configuración básica debes **activar la conexión**, aceptar el **acuerdo de publicación**, introducir la **clave API** y completar los datos predeterminados que necesite el conector.

ViveSol Connect for Estatik
Conector para publicar inmuebles Estatik en ViveSol.es con seguimiento de cada envío.

Configuración | Sincronización | Inmuebles | Registro | Ayuda

Conexión

Activar conexión ☒ Sincronizar automáticamente los inmuebles que se creen o actualicen en Estatik.

Acuerdo de publicación ☒ Autorizo el envío de los datos necesarios para publicar los inmuebles en ViveSol.es.
[Términos del servicio](#) · [Política de privacidad](#)

Clave API
Introduce una clave nueva
Déjalo vacío para conservar la clave guardada. [Solicitar una clave API](#)

Provincia predeterminada
Almería
Solo se usa cuando el inmueble no tiene provincia configurada en Estatik. Si se deja vacío, el inmueble se marca con error y no se publica.

Contacto predeterminado
Teléfono | Email | WhatsApp
Se utilizan si Estatik no contiene esos datos para el inmueble. El email de administración se usa como último recurso.

Guardar configuración

Pantalla de Configuración del plugin.

Campos principales

- **Activar conexión:** sincroniza automáticamente los inmuebles que se creen o actualicen en Estatik.
- **Acuerdo de publicación:** autoriza el envío de los datos necesarios para publicar los inmuebles en ViveSol.es.
- **Clave API:** introduce la clave facilitada por ViveSol. Si ya está guardada, déjala en blanco para conservarla.
- **Provincia predeterminada:** se usa cuando el inmueble no tiene provincia configurada en Estatik (**importante**).
- **Contacto predeterminado:** teléfono, email y WhatsApp que se usarán si el inmueble no contiene esos datos.
- **Guardar configuración:** pulsa el botón una vez completados los datos para guardarlos.

Datos enviados a ViveSol


ViveSol **no recibe datos de clientes**. El conector envía únicamente los datos necesarios para publicar el inmueble (por ejemplo, título, descripción, fotografías y contacto) junto con la información necesaria para realizar la sincronización.

Clave API

Por seguridad, la clave guardada no se muestra. Si no quieres sustituirla, deja el campo vacío y conservarás la clave indicada anteriormente. Guarda la clave API original en un lugar seguro.

Comprobar el estado de la conexión

En la parte inferior de **Configuración** encontrarás el bloque Comprobación. Cuando todo esté correctamente configurado, debe indicar que la conexión está preparada y que Estatik ha sido detectado.




Bloque de comprobación del estado de la conexión.

3

Sincronización

Esta pestaña sirve para realizar el **envío inicial** de los inmuebles que ya estaban publicados antes de conectar ViveSol.



Sincronización por lotes de los inmuebles ya publicados.

- El conector muestra cuántos inmuebles publicados ha detectado.
- Usa “Sincronizar todos los publicados” para lanzar la sincronización inicial.

Después del primer envío

La guía rápida del plugin indica que, a partir de ese momento, los inmuebles nuevos y los cambios realizados en Estatik se sincronizan automáticamente.

4

Inmuebles

La pestaña Inmuebles permite consultar el estado de cada propiedad y, cuando sea necesario, lanzar una sincronización manual.

Configuración	Sincronización	Inmuebles	Registro	Ayuda
---------------	----------------	------------------	----------	-------

Estado de los inmuebles					
Todos	Sincronizados	Con error	Pendientes		

Inmueble	Provincia	Estado	Último intento	Detalle	Acción
Piso céntrico Almería publish - #21	Almería	Correcto	2026-08-27 08:47:44	Sincronizado correctamente con ViveSol.es.	Sincronizar

Estado de los inmuebles y acción de sincronización manual.

- Puedes filtrar por Todos, Sincronizados, Con error y Pendientes.
- La tabla muestra la provincia, el estado, el último intento, el detalle y la acción disponible.
- Si un inmueble da error al sincronizar, comprueba primero que tenga provincia: es un campo obligatorio para poder publicarlo.
- Si todos tus inmuebles pertenecen a la misma provincia, puedes establecer una provincia predeterminada en Configuración.

Consejo de configuración

Si Estatik no tiene informada la provincia del inmueble, el conector puede utilizar la provincia predeterminada definida en la pestaña Configuración.

5

Registro

El Registro permite revisar los eventos de sincronización de cada inmueble, incluidos los envíos correctos, las eliminaciones y los posibles fallos.

Configuración
Sincronización
Inmuebles
Registro
Ayuda

Registro de sincronización

Se conservan 90 días de eventos. Las claves API y los cuerpos de respuesta no se guardan en este registro.

Vaciar registro

Fecha	Inmueble	Acción	Estado	HTTP	Detalle
2026-08-27 08:47:44	Piso céntrico Almería (#21)	sync	Correcto	200	Sincronizado correctamente con ViveSol.es.
2026-08-25 18:52:37	#19	delete	Correcto	200	Inmueble marcado como eliminado en ViveSol.es.
2026-08-25 18:42:41	#19	sync	Correcto	200	Sincronizado correctamente con ViveSol.es.
2026-08-25 18:41:26	#19	sync	Correcto	200	Sincronizado correctamente con ViveSol.es.
2026-08-25 18:35:59	#19	sync	Correcto	200	Sincronizado correctamente con ViveSol.es.

Registro de sincronización y detalle de eventos.

- Se conservan 90 días de eventos.
- El registro muestra fecha, inmueble, acción, estado, código HTTP y detalle.
- Las claves API y los cuerpos de respuesta no se guardan en este registro.
- Puedes vaciar el registro desde el botón correspondiente.

6

Ayuda

La pestaña Ayuda reúne una guía rápida del funcionamiento del conector y enlaces para solicitar la clave API.



Configuración | **Sincronización** | **Inmuebles** | **Registro** | **Ayuda**

Guía rápida

Este conector publica automáticamente en ViveSol.es los inmuebles publicados con Estatik para darles mayor visibilidad y atraer posibles clientes a tu web.

1. El conector detecta automáticamente los inmuebles que tienes publicados en Estatik y muestra su estado de sincronización en la pestaña Inmuebles.
2. Solicita una clave API para conectar tu web con ViveSol.es: [solicitar clave API](#).
3. Cuando recibas la clave API, ve a Configuración, introdúcela, activa la conexión, acepta el acuerdo de publicación y pulsa Guardar configuración. En el apartado Comprobación aparecerá «Conexión preparada» cuando todo esté correctamente configurado.
4. Asigna una provincia a cada inmueble desde la ubicación de Estatik. La provincia es obligatoria para publicar el inmueble en ViveSol.es. Si todos tus inmuebles pertenecen a una misma provincia, puedes indicar una provincia predeterminada en la configuración del conector.
5. Solo la primera vez, abre la pestaña Sincronización y envía todos los inmuebles publicados. A partir de ese momento, los inmuebles nuevos y los cambios que realices en Estatik se sincronizarán automáticamente.

Guía rápida incluida dentro del propio plugin.

Resumen del flujo

1) El conector detecta los inmuebles de Estatik. 2) Solicitas e introduces la clave API. 3) Activas la conexión y aceptas el acuerdo de publicación. 4) Asignas una provincia predeterminada a los inmuebles. 5) Realizas la sincronización inicial desde la pestaña Sincronización.

Soporte

Para cualquier consulta relacionada con el plugin, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico: hola@vivesol.es

GRACIAS POR USAR VIVESOL CONNECT FOR ESTATIK